

Laplink® PCmover® Express

轉換 Windows® PC 的最便捷方式

使用說明書

客戶服務 / 技術支援:

網頁: <http://www.laplink.com/index.php/cht/contact>

E-mail: CustomerService@laplink.com

Tel (USA): +1 (425) 952-6001

Fax (USA): +1 (425) 952-6002

Laplink Software, Inc.

600 108th Ave. NE, Suite 610

Bellevue, WA 98004

U.S.A.

著作權/商標注意

© 2015 Laplink Software, Inc. 版權所有。Laplink、Laplink logo、Connect Your World、及 PCmover 皆為 Laplink Software、Inc. 在美國及/或其它國家的註冊商標。其它商標、產品名稱、公司名稱、及 logo 為其各所有人財產。

MN-PCMXPRESS-LAPLINK-CT-10 (REV. 2015-08-26)

內容

簡介與安裝

| | |
|------------------|---|
| 簡介..... | 3 |
| 名詞..... | 3 |
| 安裝前檢查清單..... | 3 |
| 安裝 PCmover | 3 |

準備轉移

| | |
|--------------|---|
| 轉移前檢查清單..... | 4 |
| 轉移資訊..... | 5 |

轉移: 設定與完成

| | |
|---------------------|---|
| 舊 PC: 設定轉移..... | 5 |
| 新 PC: 設定轉移 | 6 |
| 從舊 PC 轉移到新 PC | 9 |

幫助及提示

| | |
|------------|----|
| 其它協助..... | 10 |
| 回復轉移 | 11 |
| 意見..... | 11 |

Laplink PCmover Express 讓您快速而簡單地從一部 Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10 PC 轉移到另一部 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10PC。此一強大程式能將您所選擇的檔案及設定全部透過 WiFi 或有線網路(或 Laplink cable)進行轉移。

若您的電腦有多名使用者，PCmover 也能讓您轉移部份或全部使用者，而且每位使用者的檔案擁有權及存取控制等安全資訊也能予以保留。

名詞

舊 PC/來源 PC: 舊 PC 就是您存有檔案及設定的 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 電腦，而您想將這些檔案及設定轉移到目的地，也就是「新」PC。

新 PC/目的 PC: 「新」PC 就是檔案及設定的轉移目標的 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 電腦。

轉移: 從您的 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 PC 將您選擇的檔案及設定全部複製到您的 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 PC 的過程。

安裝前檢查清單 (新舊 PC)

每部 PC 的系統需求:

- 新 PC 需能連線上網以進行 PCmover 的啟用與註冊。
- CPU: Intel® 或相容的 Pentium® 或更快速的處理器。
- RAM: 與作業系統的最低需求相同。
- 可用硬碟空間: 200 MB。
- 舊 PC 的作業系統: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10。
- 新 PC's 作業系統: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10。

安裝 PCmover (新舊 PC)

從已下載檔案進行安裝者情依下列步驟在每部 PC 上處理:

1. 在檔案儲存的資料匣中雙點擊 PCmover EXE。接著依照螢幕上的指示處理。

您會看到使用者帳號的對話視窗。點選「是」，就會開啟「設定」，並開始 PCmover 的安裝。

2. 在安裝結束後，依指示重新啟動您的電腦。
3. 在第二部 PC 上重複這些步驟。

轉移前檢查清單 (新舊 PC)

請於開始使用 PCmover 前在您的兩部電腦上都先解決及/或完成下列項目。

- **PCmover 安裝:** PCmover 已安裝在新舊 PC 上。
- **管理員層級的權限:**在某些作業系統上，您必須具有管理員權限才能進行轉移作業。
- **硬碟空間 (舊 PC vs 新 PC):**新電腦上的硬碟空間必須等於或大於舊電腦。
- **網路網域 PC:** 位於網路網域內的企業 PC 應在轉移前就先連接並登入網域至少一次。
- **電腦清理:** Laplink 建議您在轉移前先在新舊 PC 上都執行掃描磁碟(ScanDisk)或使用磁碟檢查的工具程式，並使用防毒及防間諜程式。
- **PC 電源設定/選項:** 兩部電腦的螢幕保護程式、休眠設定、及省電選項都應予關閉。(例如，控制台的電源選項都應設定在「永不」)。在轉移過程中，兩部電腦都必須保持在「甦醒狀態」，而且不能進入螢幕保護程式或休眠狀態。

如果是筆電，請插入變壓器而不要只是使用電池電源，因為轉移過程應該會比電池續航力更久。

- **關閉全部的任務/程式的排程:** 從 Windows 的任務排程(Task Scheduler，在管理員工具中)關閉設定自動執行的任務或程式，因為它們會妨礙 PCmover 的轉移作業。
- **關閉全部程式:**在兩部電腦上關閉全部正在執行中的程式。

注意: 為確保起見，PCmover 在必要時可能會將新 PC 復原到原始設定。詳見「回復轉移」一節以取得更多指示。

轉移資訊

- **先設定舊 PC:** 如要讓 PCmover 執行轉移，先在您的舊 PC 上啟動 PCmover。請依照「**舊 PC: 設定轉移**」一節說明完成 PCmover 螢幕上的指示。

接著，依 PCmover 的指示，在新 PC 上啟動 PCmover。依照螢幕上的指示準備好新 PC 並執行轉移(從「**新 PC: 設定轉移**」一節開始)。

- **所需時間:** 轉移作業可能會需要一段時間，這要看幾項因素：轉移的硬碟大小、資料量、資料分散狀況、舊電腦上要轉出的檔案數量及大小、及其它相關因素。
- **檔案匣/檔案類型除外選項:** PCmover 讓您可以選擇將某些檔案匣及檔案類型排除在轉移作業之外。詳見「**客製化轉移**」一節。

舊 PC: 設定轉移

重要: 在開始執行 PCmover 轉移前，請先詳讀「**PCmover 轉移前檢查清單**」及「**轉移資訊**」並依指示完成相關步驟。

1. PCmover 小提示

若 PCmover 沒有開始運作，請在您的舊 PC 上啟動 PCmover。

請詳讀 PCmover 轉移小提示。在處理完所列出的項目後，請點選「**下一步**」。

2. PCmover 歡迎畫面

若您看到「有新版可用」的按鍵，請點選該按鍵以取得最新版的 PCmover。接著會跳轉至一網頁讓您下載新版程式及最新的說明。

重要: 如有新版可用，則請在兩部電腦上立即安裝新版。

點選「**PC 對 PC 轉移**」，點選「**下一步**」。

3. 準備電腦以執行轉移

選擇舊（電腦）並點擊**下一步**。

4. 連接方式

選擇您的連接方式、並依照該連接方式下方的指示執行、並點選「**下一步**」。

- **WiFi 或有線網路:**您的舊 PC 與新 PC 都必須位於同樣的 WiFi 或有線網路。
- **Laplink Ethernet 纜線:**若您選擇了 **Laplink Ethernet 纜線**、您就會看到「**使用 Laplink Ethernet 纜線**」畫面。請詳讀螢幕上的資訊並將 Laplink Ethernet 纜線插入您的舊 PC。
- **Laplink USB 線:**若新舊 PC 上都安裝了 PCmover，請現在用 USB 線連接新舊 PC。

5. 執行中

PCmover 目前正在等候您的新電腦連接。請參閱下一節以準備您的新 PC 的轉移作業。

新 PC: 設定轉移

1. PCmover 小提示

在您的新 PC 上開啟 PCmover。

注意:若您看到 **Windows 安全性警告(使用者帳戶管理對話)**、請點選「**取消阻擋**」或「**是**」，以繼續執行 PCmover。**Windows** 在開啟大部份程式時都會在您的 PC 上出現該安全性警告。

請詳閱 PCmover 轉移小提示。在處理完所列出的項目後，請點選「**下一步**」。

2. PCmover 歡迎畫面

若您看到「**有新版可用**」的按鍵，請點選該按鍵以取得最新版的 PCmover。接著會跳轉至一網頁讓您下載新版程式及最新的說明。

重要:若您在舊 PC 上下載了新版，您必須在新 PC 上也下載新版。新舊兩部電腦都要使用相同版本的 PCmover。

選擇 **PC 對 PC 轉移**後，點選「**下一步**」。

3. 準備電腦以執行轉移

選擇**新(電腦)**，然後點擊**下一步**。

4. 註冊 – 需連線上網

輸入您的姓名及 e-mail 地址，並點選「**下一步**」。

5. 連接方式

選擇您在舊 PC 上相同的資料轉移方式，依照該連接方式下方的指示，接著點選「下一步」。

- **WiFi 或有線網路:**您的新舊兩部 PC 都必須在同樣的 WiFi 或有線網路。當您選擇了 **WiFi 或有線網路** 並點選「下一步」後，您會看到「**辨識舊電腦**」的畫面。

若未列出舊 PC，請點選「瀏覽」並尋找舊電腦。若您在清單中沒有看到您的舊電腦，請點選「重新掃描」。選擇您的舊電腦並點選 **OK**。

點選「下一步」並執行本節第六步。

注意:若點選「重新掃描」後還是沒看到列出您的舊電腦，請在新舊 PC 上都點選「取消」並退出 PCmover。請在新舊 PC 上都取消防火牆、防毒軟體、防間諜軟體、確認新舊 PC 都連結上網路，然後將新舊 PC 都重新開機。

- **Lapl ink Ethernet 纜線:**若您選擇使用 **Lapl ink Ethernet 纜線**，您將會看到「**使用 Lapl ink Ethernet 纜線**」畫面。請詳閱螢幕上的資訊、將 **Lapl ink Ethernet 纜線** 插入您的新、並點選「下一步」。

在「**辨識舊電腦**」畫面中，您的舊 PC 應該會列在「**網路名稱**」文字欄位內。

- **Lapl ink USB 線:**依據上面給舊 PC 的指示，將 **USB 線** 插入新舊 PC 中。

6. 標準或進階

視您的 PC 的設定而定，您在執行轉移前可能需要檢查某些設定。如需檢查，則「標準或進階」畫面就不會出現，而會出現「客製化轉移」畫面。需要您檢查的項目都會有「注意 (Attention)」標示。

- **標準:**如使用預設設定進行轉移，請選擇「**標準**」並點選「下一步」。跳到第八步「**準備轉移** (略過「**客製化轉移**」畫面)。
- **進階:**如要改變轉移的設定，例如選擇磁碟機並取消選擇檔案匣，請選擇「**進階**」並點選「下一步」。接著執行第七步「**客製化轉移**」。

7. 客製化轉移

選擇您想客製化的項目。選完之後您就會看到這個畫面。完成客製化轉移之後，請點選「下一步」，並執行第八步。

- **使用者帳戶選擇:** 您可以檢視並編輯使用者帳戶應如何轉移。請參閱第七步以取得進一步指示。
- **磁碟機選擇:** 若舊電腦有多顆磁碟，則預設值會將全部磁碟機都予以轉移。您可以檢視並編輯磁碟機應如何轉移。請參閱第七步以取得進一步指示。
- **檔案過濾器:** 您可以選擇某些檔案類型並予以排除在轉移作業之外。過濾檔案類型請參閱第七步以取得進一步指示。
- **檔案匣過濾器:** 您可以選擇某些檔案匣並予以排除在轉移作業之外。請參閱第七步以取得進一步指示。

注意: 如有任何檔案類型標示「**注意(Attention)**」，則請先檢查後再繼續。

7a. 使用者帳戶選擇

您的舊 PC 的使用者的設定與相關檔案將會轉移到此處列出的您的新 PC 的使用者帳戶。若您在轉移前已經在您的新 PC 上做了設定，則這些設定將會維持不變，並不會因為轉移作業而被覆寫。新 PC 上使用者的名稱及密碼也會維持不變。

如要將列出的全部的使用者都予以轉移到新 PC 上，請點選「**完成(Done)**」。

如要變更應如何轉移使用者到新 PC，請在清單中選擇使用者，再點選「**編輯使用者**」。在跳現的對畫框中，您可以選擇轉移到新 PC 上的不同使用者，亦可在新 PC 上建立新使用者。您也可以選擇完全不轉移使用者。

完成後請點選 **OK**，接著點選「**完成(Done)**」。

7b. 磁碟機選擇

若舊 PC 上的磁碟機數量多於新 PC，則 PCmover 會為每一個不存在於新 PC 上的磁碟機建立一個檔案匣。

如要將列出的全部磁碟機都轉移到新 PC，請點選「**完成(Done)**」。

如要變更應如何轉移磁碟機到新 PC，請在選擇磁碟機，再點選「**編輯磁碟機**」。在跳現的對畫框中，您可以變更舊 PC 的磁碟機該轉移過去的磁碟機及/或預設檔案匣。請在「**轉移到新路徑**」文字欄中進行變更。您可以選擇不要將舊 PC 的磁碟機轉移到新 PC。完成後請點選 **OK**，接著點選「**完成(Done)**」。

7c. 檔案過濾器

PCmover 讓您指定應排除在轉移之外的檔案類型。

某些檔案類型已經在此畫面中列出，例如暫存檔 (.tmp)。這些檔案通常都很小，但若您有數量很大的這些檔案，他們會佔用可觀的硬碟空間。如要排除這些檔案類型，請在勾選框中選擇。

如要排除未在畫面中列出的其它檔案類型，請點選「新增」並輸入您想排除的檔案類型。例如，若您想排除 .Jpg 格式，請輸入「*.jpg」。完成輸入檔案類型後請點選 **OK**。

完成後點選「完成(Done)」。

7d. 檔案匣過濾器

PCmover 讓您取消選擇並排除特定的檔案匣不加以轉移。例如，若您不想轉移圖片或音樂檔案匣，您可以在此畫面中取消選擇這些檔案匣，這些檔案匣就不會被轉移到新 PC。有些特定檔案是您不可排除的，但您可排除特定的檔案匣。

此畫面中所有沒有被取消選擇的檔案匣都會被轉移到新 PC。

完成取消選擇檔案匣後請點選「完成(Done)」。

8. 準備轉移

此視窗會列出將要轉移的檔案、設定、及全部的資料。所需時間視您的連線速度、連線方式、硬體組態、及其它因素而有所不同。

完成後請點選「下一步」。

從舊 PC 轉移到新 PC

1. 轉移中 – 完成轉移

PCmover 現在正在將您選擇的全部檔案及設定轉移到新 PC。轉移所需時間視電腦組態及轉移資料量而定，而且可能需要數小時或更久。

2. 完成

恭喜! 您已完成您的新 PC 的轉移作業。

此時，如您使用 Laplink Ethernet 纜線進行轉移，而且您使用有線網路來上網，則您應該將 Laplink Ethernet 纜線從新 PC 上拔開，並再接上上網用的纜線

您會需要連線上網，好讓 PCmover 為您的某些檔案安裝必要的微軟可分派包裝程式。

您會需要將您的新 PC 重新開機好讓某些設定生效。點選「**結束**」以自動重新開機。

其它協助

除錯

- **使用 Laplink Ethernet 纜線時，舊 PC 未列出**

若您使用 Laplink Ethernet 纜線當做轉移方式，那麼您的舊 PC 應該會出現在新電腦「辨識舊電腦」畫面中的**網路名稱**欄位。

若您在這個文字欄位中沒看到您的舊 PC，請先確認兩部電腦都已經插入 Laplink Ethernet 纜線讓您的舊新 PC 連結。

接著，請等數秒鐘好讓兩部電腦之間完成連結。若經過 60 秒後仍無結，請點選**瀏覽 (Browse)** 並以手動方式在清單中選擇您的舊 PC。若您在清單中還是沒看到您的舊電腦，則請點選**重新掃描(Re-scan)**。選擇您的舊電腦並點選 **OK**。

若點選**重新掃描**後未出現您的舊電腦，請在新舊 PC 上都點選取消並退出 PCmover。確認 Laplink Ethernet 纜線已插入新舊 PC，並重新開啟 PCmover。

- **USB 線- 無法偵測到連線**

若跳現一個訊息框顯示「無法偵測到 USB 連線」，請確認 USB 線已插入新舊 PC。

- 在「**進行中 - 轉移 PC 分析**」畫面中出現「**無法轉移 PC 分析**」

請在新舊 PC 上都點選取消並退出 PCmover。接著，重新開啟 PCmover，且若您在歡迎畫面中看到「**有新版可用**」按鍵，請點選這個按鍵以取得最新版的 PCmover。接著會跳轉至一網頁讓您下載新版程式。在此網頁中，您會找到本說明書的最新版本供您使用。

重要: 如有新版可用，則請在兩部電腦上立即安裝新版。

- **新舊 PC 都必須使用相同版本的 PCmover。**

- 「**內部壓縮**」錯誤

如在轉移進行時有防火牆或其它程式正在進行背景執行，就可能出現此錯誤。請在新舊 PC 上都點選「取消」、取消防火牆及其它軟體、並重新執行轉移。

有用的小提示

- **音樂檔案:** 受到著作權保護而無法複製的音樂檔案若未連同該檔案的授權一併轉移，則該檔案可能無法在新電腦上播放。請參閱音樂程式的幫助檔案以瞭解轉移授權，或與音樂發行商連續。
您可能也需要重新安裝音樂程式。

回復轉移

PCmover 讓您將您的新 PC 復原到轉移前的原始狀態。若您想回復轉移，請在您的新 PC 上開啟 PCmover 並依照螢幕上的指示進行。

- 1. PCmover 歡迎畫面**
選擇**復原前次轉移**。點選「**下一步**」。
- 2. 完成**
點選**完成**並自動重新開機。

意見

我們很重視您對 PCmover 的效能的看法。歡迎您與我們連絡：

feedback@laplink.com