

Laplink® PCmover® Express

Самый простой способ перемещения на новый Windows® ПК

Руководство Пользователя

Обслуживание Клиентов/Техническая Поддержка:

Web: <http://www.laplink.com/index.php/rus/contact>

E-mail: CustomerService@laplink.com

Tel (USA): +1 (425) 952-6001

Fax (USA): +1 (425) 952-6002

Laplink Software, Inc.

600 108th Ave. NE, Suite 610

Bellevue, WA 98004

U.S.A.

Авторские Права/Товарный Знак

© Авторские Права 2014 Laplink Software, Inc. Все права защищены. Laplink, логотип Laplink, Connect Your World и PCmover являются официально зарегистрированными товарными знаками либо товарными знаками компании Laplink Software, Inc. в Соединенных Штатах Америки и/или других странах. Прочие товарные знаки и продукты являются товарными знаками, принадлежащими их соответствующему владельцу (владельцам).

MN-PCMXPRESS-RU-08 (REV. 2014-03-26)

Содержание

Введение и Установка

Введение	3
Глоссарий	3
Прединсталляционный контрольный список	3
Установка PCmover	3

Подготовка к передаче

Контрольный Список Подготовки к Передаче	4
Информация о Передаче	5

Передача: настройка и завершение

Старый ПК: Настройка Передачи	5
Новый ПК: Настройка Передачи	6
Перенос со старого компьютера на новый компьютер	10

Помощь и Советы

Дополнительная помощь	11
Отмена Передачи	12
Комментарии	13

Laplink PCmover Express - это быстрый и простой способ передачи с одного Windows® XP ПК на Windows® 8.1, Windows® 8, или Windows® 7 ПК. Это мощное приложение передаст все выбранные Вами файлы и параметры настройки через WiFi или проводную сеть (или Laplink кабель).

Если у вашего компьютер имеется несколько пользователей, PCmover даст Вам возможность передать либо всех пользователей, либо некоторых из них. При этом защищенная информация о принадлежности файла и управлении доступом сохраняются для каждого пользователя.

Глоссарий

Старый ПК/ Исходный ПК: Старый ПК – это компьютер Windows XP, который содержит файлы и параметры настройки, которые Вы хотите переместить на целевой (новый) ПК.

Новый ПК/Целевой ПК: “Новый” ПК - это Windows 8.1, Windows 8 или компьютер Windows 7, на который перемещаются файлы и параметры настройки.

Передача: Процесс копирования всех выбранных файлов и настроек Вашего ПК с Windows XP на Ваш Windows, 8.1, Windows 8, или ПК Windows 7.

Предынсталляционный контрольный список (оба ПК)

Системные требования для каждого ПК:

- Требуется подключение нового ПК к Интернету, чтобы активировать и зарегистрировать PCmover.
- Процессор: Intel® или совместимый Pentium® или более мощный процессор.
- RAM: Такой же минимум, как требуется для операционной системой.
- Свободное пространство на жестком диске: 200 Мб.
- Операционная система Старого ПК: Windows XP.
- Операционная система Нового ПК: Window 8.1/Windows 8/Windows 7.

Установка PCmover (оба ПК)

Чтобы установить PCmover от загруженного файла, выполните эти шаги на каждом ПК:

1. Дважды щелкните по PCmover EXE-файлу в папке, где был сохранен файл. Следуйте за экранными подсказками.

Вы увидите диалоговое окно Управления учетными записями пользователей. Если это так, нажмите кнопку Да, чтобы разрешить "Настройке запуска" начать установку PCmover.

2. Повторите эти шаги на втором компьютере.

Контрольный Список Подготовки к Передаче (оба ПК)

Следующие положения касаются и/или должны быть соблюдены на обоих Ваших ПК перед запуском PCmover.

- **Установка PCmover:** PCmover был установлен на обоих ПК.
- **Права на уровне администратора:** В некоторых операционных системах для осуществления передачи Вам потребуется иметь права на уровне администратора.
- **Место на жестком диске (Старый ПК против Нового ПК):** Жесткий диск(и) на новом компьютере имеет столько же или более свободного места, что и старый компьютер.
- **Сетевые доменные ПК:** Корпоративные ПК на сетевом домене должны быть подключены к домену, и должны в него войти, по крайней мере, один раз до осуществления передачи.
- **Очистка компьютера:** Laplink рекомендует Вам на старом и новом компьютерах перед осуществлением передачи запустить ScanDisk или аналогичную утилиту для проверки диска, а также антивирусные и антишпионские программы.
- **Настройки параметров питания ПК /Опции:** Экранные заставки, протоколы спящего режима и опции экономии электроэнергии на обоих компьютерах должны быть **выключены** (т.е., Все опции управления питанием в Панели управления должны быть установлены на "Никогда", таким образом, они будут полностью отключены). Оба компьютера должны оставаться "абсолютно не спящими" во время передачи и не должны входить в экранную заставку или режим сна/спящего режима.

Во время передачи ноутбук ПК должен быть включен в сеть, а не работать за счет батареи, т.к. передача, возможно, займет больше максимально допустимого времени работы от батареи.

- **Отключите Все Запланированные Задачи/Программы:** Используя Планировщика задач Windows (в Средствах администрирования), выключите любые задачи или программы, которые запускаются автоматически, поскольку они вмешаются в PCmover передачу.

- **Закройте все программы:** Закройте все запущенные на обоих компьютерах программы.

Примечание: В качестве гарантии, PCStover позволяет, при необходимости, вернуться назад к исходному состоянию и параметрам настройки Вашего нового ПК. См раздел "Отмена передачи" для получения инструкций.

Информация о Передаче

- **Сначала настроить Старый ПК:** Чтобы осуществить PCStover передачу, сначала запустите PCStover на Вашем Старом ПК. Выполните все инструкции PCStover экранов, указанные в разделе **Старый ПК: Настройка Передачи**.

Затем, после получения указания от PCStover, запустите PCStover на новом компьютере. Выполните все инструкции экранов для подготовки Вашего Нового ПК и осуществления передачи (начиная с раздела **Новый ПК: Настройка Передачи**).

- **Продолжительность:** Передача может занять некоторое время. Ее продолжительность зависит от нескольких факторов: размера передаваемых жестких дисков (а), количества данных на них, их уровень фрагментации, количества и размера передаваемых файлов и папок, и других факторов.
- **Варианты исключения Папок/ типов Файлов:** При желании PCStover позволит Вам исключить из передачи папки и типы файлов. Для получения дополнительной информации см раздел **Настройка Передачи**.
- **Доступ к документам в Windows 8/Windows 7:** Доступ к документам, переданным на Windows 8 или Windows 7 можно получить с экрана Пуск или Рабочего стола, нажав клавиши **Windows +E**. Затем, в появившемся окне щелкните **Документы** в каталоге **Библиотеки** или **Этот компьютер** в левой панели.

Старый ПК: Настройка Передачи

ВАЖНО: Перед началом PCStover передачи следует ознакомиться с Разделами «Контрольный Список Подготовки к Передаче» и «Информация о Передаче» и выполнить все, что в них указано.

1. PCStover Советы

Если PCStover еще не запущен, запустите PCStover на вашем старом компьютере.

Ознакомьтесь с PCStover советами для передачи. После рассмотрения всех перечисленных пунктов, нажмите **Далее**.

2. Добро пожаловать в PCtover

Если Вы видите кнопку **Новая Версия Доступна**, щелкните по ней, чтобы получить последнюю версию PCtover. Вы будете направлены на Вэб-страницу, откуда сможете скачать обновленную версию и руководство пользователя к ней.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если новая версия доступна, пожалуйста немедленно установите новую версию на **ОБОИХ** компьютерах.

Выбрав **ПК на ПК передача**, нажмите **Далее**.

3. Подготовка компьютеров к передаче

Выберите **Windows XP** и нажмите **Далее**.

4. Метод соединения

Выберите Ваш метод соединения, следуйте нижележащим инструкциям, относящимся к этому методу соединения, и затем нажмите **Далее**.

- **WiFi или Проводная сеть:** Оба Ваши компьютера (старый и новый) должны быть одновременно подключены либо к WiFi, либо к Проводной Сети.
- **Laplink Ethernet Кабель:** Если Вы выбрали **Laplink Ethernet Кабель**, Вы увидите экран **Использование Laplink Ethernet Кабеля**. Пожалуйста ознакомьтесь с информацией на экране и вставьте Laplink Ethernet кабель в Ваш старый ПК.
- **Laplink USB Кабель:** Имея установленный на обоих компьютерах PCtover, сейчас следует вставить USB кабель в оба ПК.

5. В Процессе

PCtover сейчас ожидает соединение с вашим новым компьютером. Пожалуйста, перейдите к следующему разделу, чтобы подготовить новый компьютер для передачи.

Новый ПК: Настройка Передачи

1. PCtover Советы

Запустите PCtover на вашем новом компьютере.

Примечание: Если Вы видите предупреждение системы безопасности Windows (Диалоговое окно Контроль учетных записей), выберите «Разблокировать» или «Да», чтобы продолжить выполнять PCtover. Предупреждение Системы Безопасности - стандартное сообщение Windows, которое появляется при запуске большинства программ на ПК.

Ознакомьтесь с PCtover советами для передачи. После рассмотрения всех перечисленных пунктов, нажмите **Далее**.

2. Добро пожаловать в PCtover

Если Вы видите кнопку **Новая Версия Доступна**, щелкните по ней, чтобы получить последнюю версию PCtover. Вы будете направлены на Вэб-страницу, откуда сможете скачать обновленную версию и руководство пользователя к ней.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Вы загрузили новую версию на старый ПК, Вы **ДОЛЖНЫ** также загрузить новую версию на новый ПК. Оба компьютера должны выполнять одинаковую версию PCtover.

Выбрав **ПК на ПК передача**, нажмите **Далее**.

3. Подготовка компьютеров к передаче

Выберите **Windows 7 / Windows 8**, и нажмите **Далее**.

4. Регистрация - Подключения к сети Интернет обязательно

Введите Ваше имя и e-мэйл адрес, и нажмите **Далее**.

5. Метод соединения

Выберите тот же метод передачи данных, что выбран на старом ПК. Следуйте нижележащим инструкциям, относящимся к этому методу соединения, и затем нажмите **Далее**.

- **WiFi или Проводная сеть:** Оба Ваши компьютера (старый и новый) должны быть одновременно подключены либо к WiFi, либо к Проводной Сети. Как только Вы выберете WiFi или Проводную Сеть и нажмете **Далее**, Вы увидите экран **Идентифицирование Старого Монитора**.

Если старый компьютер отсутствует в списке, нажмите **Обзор**, чтобы найти старый компьютер. Если вы не видите ваш старый компьютер в списке, нажмите **Повторное Сканирование**. Выберите ваш старый компьютер и нажмите **ОК**.

Нажмите **Далее** и перейдите к шагу 6 этого раздела.

Примечание: если ваш старый компьютер не появился в списке после нажатия кнопки **Пересканировать**, нажмите кнопку **Отменить** на обоих компьютерах для выхода из PCtover. Отключите все брандмауэры, антивирусные и антишпионские приложения на обоих компьютерах, проверьте что оба

компьютера подсоединены к Сети и перезапустите PCmover на обоих компьютерах.

- **Кабель Laplink Ethernet:** если выбран кабель Laplink Ethernet вы увидите экран Использовать кабель Laplink Ethernet. Пожалуйста, проверьте информацию на экране , вставьте кабель Laplink Ethernet в ваш новый компьютер и нажмите Далее.

На экране Идентифицировать старый компьютер , ваш старый компьютер должен быть перечислен в поле Сетевое Имя.

- **USB кабель Laplink:** Согласно предыдущим инструкциям для старого компьютера, USB кабель должен быть уже вставлен в оба компьютера.

6. Стандартное или Продвинутое

В зависимости от конфигурации ваших компьютеров, вам может понадобиться проверка некоторых настроек перед тем как начать передачу. В этом случае, экран Стандартное или Продвинутое не появится и появится экран Сформировать передачу . Любые настройки, которые необходимо проверить будут отмечены знаком внимание.

- **Стандартное:** для передачи при помощи настроек по умолчанию, выберите Стандартное и нажмите Далее. Продолжайте согласно пункту 8, Готово к передаче (пропустив экраны Создать передачу).
- **Продвинутое:** для того, чтобы изменить настройки передачи, такие как выбор дисков или отмена выбора папок, выберите Продвинутое и нажмите Далее. Продолжайте с шагом 7, Создать передачу.

7. Составить передачу

Выберите пункт передачи, который вы хотите составить по своему усмотрению. Когда вы закончите с этим пунктом, вы вернетесь к исходному экрану.Нажмите кнопку Следующее когда вы закончите составление передачи и переходите к пункту 8.

- **Выбор учетной записи пользователя:** Вы можете исправить и отредактировать установки согласно которым учетные записи пользователей будет перенесены. Смотрите пункт 7а для дальнейших инструкций.
- **Выбор диска:** Если старый компьютер имеет несколько дисков, все диски будут перенесены автоматически. Если хотите, вы можете изменить и отредактировать настройки, согласно которым старые диски будут перенесены. Смотрите пункт 7b для дальнейших инструкций.

- **Фильтры файлов:** По вашему выбору, вы можете исключить некоторые типы файлов из передачи. Фильтр осуществляется при помощи расширения файла. Смотрите пункт 7с для дальнейших инструкций.
- **Фильтры папок:** По вашему выбору, вы можете исключить некоторые типы папок из передачи. Смотрите пункт 7d для дальнейших инструкций.

Примечание: Любые исключения помеченные знаков Внимание должны быть проанализированы перед продолжением.

7а. Выбор учетной записи пользователей:

Настройки и ассоциированные файлы для пользователей на вашем старом компьютере будут перенесены на новый компьютер так как показано в списке. Если вы уже создали настройки для пользователей на вашем новом компьютере для переноса, эти настройки останутся такими же и не будут перезаписаны при переносе. Имена пользователей и пароли для пользователей на новом компьютере также останутся теми же.

Для переноса всех пользователей на новый компьютер как перечислено в списке нажмите Готово.

Для изменения порядка переноса пользователей на новый компьютер, выберите пользователя в списке и нажмите Редактировать Пользователя. В появившемся окне диалога, вы можете выбрать перенос другого пользователя на новый компьютер, или можете создать нового пользователя на новом компьютере. Также вы вообще можете не переносить пользователя.

Нажмите **ОК** когда закончите, затем нажмите Готово.

7б. Выбор диска:

Если старый компьютер содержит больше дисков, чем новый компьютер, PCmover создаст папку для каждого диска, который не существует на новом компьютере.

Для переноса всех дисков согласно списку на новый компьютер, нажмите Готово.

Для изменения порядка переноса дисков на новый компьютер, выберите диск и нажмите Редактировать Диск. В появившемся окне диалога вы можете изменить диск и /или папку по умолчанию в которую будет перенесен диск со старого компьютера. Сделайте эти изменения в поле Перенести в новую директорию. Вы также можете выбрать не переносить диск со старого компьютера. Нажмите **ОК** когда закончите, затем нажмите Готово.

7с. **Фильтры файлов:**

PCtover позволяет перечислить типы файлов, которые будут исключены из передачи.

Некоторые типы файлов уже выбраны на этом экране, такие как временные файлы (.tmp). Эти файлы в основном небольшого размера, но если их количество велико, они могут занять много места на диске. Для отмены выбора этих типов файлов, отметьте соответствующие рамки.

Для исключения файлов других типов, не показанных на этом экране, нажмите **Добавить** и выберите расширение (расширения) файла (файлов), которые вы хотите исключить. Например, если вы хотите исключить все файлы формата .jpg, вы выберите **“*.jpg”**. Нажмите **ОК** когда закончите выбор.

Нажмите **Готово**, когда закончите.

7d. **Фильтры папок:**

PCtover позволяет отменить выбор и исключить специфические папки из передачи. Если, например, вы не хотите переносить все файлы из папки **Фотографии** и **Музыка**, вы можете отменить выбор этих папок на экране, и они не будут перенесены на новый компьютер. Вы не можете отменить выбор специфических файлов, но можете отменить выбор специфических папок.

Все папки, которые останутся выбранными на этом экране, перенесутся на новый компьютер.

Нажмите **Готово**, когда вы закончите отмену выбора папок.

8. **Готово к трансферу:**

Это окно представляет собой общую информацию о всех файлах, настройках и всех данных, которые будут перенесены. В зависимости от скорости связи, конфигурации оборудования и других факторов. Время трансфера может быть различно.

Нажмите **Далее**, когда будете готовы.

Перенос со старого компьютера на новый компьютер

1. **В процессе- Завершите Передачу**

PCtover сейчас переносит все выбранные файлы и настройки на новый компьютер. Время, необходимое для завершения передачи зависит от конфигурации компьютеров и количества данных, которые необходимо перенести, и может занимать несколько часов или более.

2. Готово

Поздравляем ! Вы успешно произвели передачу на ваш новый компьютер.

Сейчас, если вы использовали кабель Laplink Ethernet для вашей передачи и у вас есть проводное соединение Internet, вы должны отсоединить Ethernet кабель от вашего нового компьютера и подсоединить кабель Internet.

Соединение с Internet требуется для установки пакетов Microsoft Redistributable, которые требуются для некоторых файлов.

Вы должны будете перезагрузить новый компьютер для того, чтобы новые настройки вступили в действие. Нажмите Окончить для того, чтобы перезагрузить автоматически.

Дополнительная помощь:

Испрвление неисправностей:

- **«Анализ компьютера не может быть перенесен» во время экрана «В процессе-Перенос анализа компьютера»**

Нажмите Отменить на обоих компьютерах чтобы выйти из PCmover.Затем перезапустите PCmover и на экране добро пожаловать, если вы увидите кнопку Доступна новая версия,нажмите эту кнопку для того, чтобы получить последнюю версию PCmover. Вы будете перенаправлены на Вэб-страницу,откуда вы сможете загрузить обновление. На этой Web странице вы найдете ссылку на последнюю версию это руководства пользователя, которе вы также должны использовать.

Важно: если новая версия доступна, пожалуйста , установите новую версию на обоих компьютерах. На обоих компьютерах должна быть запущена одна и та же версия PCmover.

- **«Внутренняя ошибка сжатия»**
Эта ошибка может появиться во время передачи, если файрвол или другое программное обеспечение , запущено в скрытой форме. Нажмите Отменить на обоих компьютерах, отключите все брандмауэры и другие программы, и запустите передачу снова.
- **Старого компьютера нет в списке когда используете кабель Laplink Ethernet**
Когда вы дойдете до экрана Идентифицируйте старый компьютер на новом компьютере когда методом переноса является использование Laplink Ethernet кабеля , ваш старый компьютер должен быть в поле Имя сети Laplink Ethernet вставлен в оба компьютера и оба компьютера соединены.

Затем, подождите немного времени для установки соединения между компьютерами.

Если соединения нет произошло по истечении 60 секунд, нажмите Обзор и в ручную выберите ваш старый компьютер из списка. Если вы не видите старый компьютер в списке, нажмите кнопку Повторить сканирование. Выберите ваш старый компьютер и нажмите **ОК**.

Если ваш старый компьютер не обнаружен после повторного сканирования, нажмите Отменить на обоих компьютерах для выхода из PCmover. Убедитесь, что Laplink Ethernet кабель вставлен в оба компьютера и перезапустите PCmover.

- **Кабель USB – соединение не может быть установлено**
Если вы видите окно диалога, в котором написано «Соединение с USB кабелем не может быть установлено», пожалуйста, убедитесь, что кабель вставлен в оба компьютера.

Вспомогательные подсказки

- **Доступ к документам в Windows 8/Windows 7:** Документы, перенесенные в Windows 8 или Windows 7 могут быть доступны из экрана Пуск или Рабочего стола путем нажатия клавиш Windows +E. Затем, в появившемся окне нажмите Документы, находящиеся в Библиотеках или Этот компьютер в левой панели.
- **Музыкальные файлы:** В связи с методами защиты копий, защищенные файлы, могут не проигрываться на новом компьютере без переноса лицензий для этих файлов. Обратитесь к файлам помощи музыкальных приложений для информации о возможности перемещения лицензий или обратитесь к продавцу данного музыкального приложения. Возможно, вам также придется переустановить музыкальное приложение.

Отмена Передачи

PCmover позволяет вам восстановить ваш новый компьютер в его оригинальное состояние до передачи. Если вы хотите отменить передачу, пожалуйста, запустите PCmover на вашем новом компьютере и следуйте инструкциям на экране.

1. **Добро пожаловать в PCmover**
Выберите Отменить предыдущую передачу, нажмите Следующее.
2. **Окончено**
Нажмите Окончить для автоматической перезагрузки.

Комментарии

Мы приглашаем вас высказать свои комментарии относительно того как корректно PClover произвел передачу. Пожалуйста, посылайте свои комментарии по адресу электронной почты: feedback@laplink.com